
Інструкція по встановленню та оновленню програми

WinkHaus Okna для Windows8-10


Для роботи програми WinkHaus Okna необхідно спочатку завантажити та встановити SQL Server 2008 Express.


I Встановлення SQL Server 2008 Express

1 Завантажити SQL Server 2008 Express.




2 Запустити завантажений файл SQLEXPR_x86_RUS







3 Дочекатись розпаковування програми




4 Натиснути запуск программы без получения справки




5 Якщо програма установки вимагає встановлення додаткового компоненту Windows, погодитись і натиснути «Скачать и установить этот компонент», а після вдалого завершення установки компоненту натиснути Закрыть перезапустити файл SQLEXPR_x86_RUS





!!! Якщо під час установки додаткового компоненту виникнуть труднощі, звернутись до постачальника вашого пакету Windows або до служби технічної підтримки Корпорації Microsoft.!!!


6 У вікні Центр установки SQL Server вибрати Установка




7 В наступному вікні вибрати **Новая установка изолированного SQL** Server




8 Після завершення перевірки натиснути Ок




9 В наступному вікні натиснути Далее




10 Погодитись з умовами ліцензії і натиснути Далее




11 Натиснути Установить




12 Натиснути Далее




13 Вибрати Компоненты экземпляра і натиснути Далее




14 Натиснути Далее в 2-х наступних вікнах







16 Вибрати Имя учетной записи NT AUTHORITY\SYSTEM і натиснути Далее




17 В *Hacmpoйке компонента Database Engine* натиснути **Добавить текущего пользователя** і натиснути **Далее**




18 Зняти відмітки про звіти помилок і натиснути Далее




19 Натиснути Далее




20 Натиснути Установить




21 Після вдалого встановленого SQL Server натиснути Далее



22 Натиснути Закрить





23 Зкрити программу встановлення SQL Server




II Встановлення програми WinkHaus Okna

1 Завантажити та запустити файл whokna







2 Після автоматичного встановлення програми WinkHaus Okna на робочому столі з'явиться два ярлика: Winkhaus - bazy - v.3.5.6.2 та Winkhaus - okna - v.3.5.6.2, а також автоматично запуститься программа Winkhaus — bazy, яку необхідно закрити натиснувши Выйти



3 Після виходу з пограми може з'явитись наступне вікно в якому необхідно вибрати **Эта прграмма установлена правильно.** Якщо це вікно не з'явилось, то перейти до пункту 4



4 Навести курсор миші на ярлик Winkhaus - bazy - v.3.5.6.2, натиснути на ньому правою кнопкою миші та вибрати **Свойства**




5 У вікні **Свойства** перейти до вкладки **Совместимость** і поствити дві галочки у пунктах:

• Запустить пограмму в режиме совместимости с:


Windows XP (пакет обновления 3)


• Выполнять эту порграмму от имени администратора

Після чого натиснути Ок




6 Повторити дії з пунктів 4 та 5 для ярлика Winkhaus - okna - v.3.5.6.2






7 Запустити ярлик Winkhaus - bazy - v.3.5.6.2 і в полі Сервер


прописати.\sqlexpress



III Створення та оновлення баз профілів


5. Для кожного профілю з яким Ви будете працювати потрібно створити окрему базу. Для прикладу назвемо базу **Trocal_dealer.**








Оновлення


6. Знову зявиться вікно зєднання з сервером і в полі **База данных** буде вибрана наша база, натискаємо **Соединить**. (Якщо Вам необхідно обновити програму тому що закінчився строк її дії то щоб зявилось наступне вікно, запустіть ярлик "WinkHaus - bazy")






















7. Знаходимо і відкриваємо файл оновлення для нашої бази, в імені файлу міститься назва профілю і дата його випуску, якщо Ви оновите базу устарівшим оновленням то програма WinkHaus Okna не запуститься.








8. Чекаєм коли закінчиться процес оновлення, закриваємо програму.


Початкові налаштування

9. На робочому столі запускаєм ярлик "Winkhaus - okna", вибираємо в діалоговому вікні базу данних з необхідним профілем і натискаємо Соединение.


Якщо зявилось наступне вікно то натискаємо ОК.



10. В головному меню вибираємо Параметри, Установка.



11. Відкриваємо вкладку "Предполагаемые параметры расценки" і перевіряємо щоб кругом стояли нулі, а в полі "Наценка" Ви можете виставити свою націнку в відсотках і натискаємо **ОК**.



- 12. Все, можна рахувати вартість конструкцій, натискаємо Новое предложение і добавляємо первого замовника - натискаємо Новое і заповнюємо поле "Фирма".
 - Якщо на компютері встановлено доступ для кількох користу вачів то необхідно увійти від імені адміністратора і розширити права доспупа до програми. Для цього запустіть Вагу, закрийте внутрішнє вікно (Ctrl+F4) і в головному меню виберіть Опции, Права доступа SQL і додайти нового користувача.